

Prilog 3.

FORMAT SLOGA ZA DOSTAVLJANJE OBRASCA R-Sm U ELEKTRONSKOM ZAPISU (FORMAT "EZ OBRAZAC R-Sm")

Ovaj format služi za predaju podataka s Obrasca R-Sm u elektronskom obliku. Koristi se za sve vrste obračuna/ispravka, osim za vrstu 88 (ispravak podataka na stranici A) za koju se obrazac predaje isključivo u papirnom obliku.

OPIS, SADRŽAJ I STRUKTURA FORMATA "EZ OBRAZAC R-Sm" :

Svaki format "EZ OBRAZAC R-Sm" sastoji se od slijedećih tipova slogova :

- Tip sloga "0" - POČETNI SLOG FORMATA
- Tip sloga "3" - POČETNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm U FORMATU
- Tip sloga "5" - SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE OBRASCA R-Sm
- Tip sloga "7" - ZAVRŠNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm U FORMATU
- Tip sloga "9" - ZAVRŠNI SLOG FORMATA

U daljnjem tekstu dan je opis, sadržaj i struktura svakog od navedenih tipova slogova prema zahtjevanim poljima u slogu. Sva polja tipa N poravnavaju se desno i upisuju s vodećim nulama. Sva polja tipa C poravnavaju se lijevo. Ako pravila za popunjavanje pojedinog Obrasca R-Sm ne zahtijevaju potpunost nekih polja, takva polja tipa N treba popuniti s nulama, a polja tipa C s prazninama (blankovima)

KONTROLNI BROJ FORMATA "EZ OBRAZAC R-Sm" :

U slučaju kada se obrazac predaje na magnetnom nositelju za cijeli format "EZ OBRAZAC R-Sm" (sadržaj svih slogova) potrebno je generirati kontrolni broj (HASH) i ovaj broj treba upisati na stranicu A Obrasca R-Sm koja se predaje na papiru (ili više stranica A, ako format sadrži više Obrazaca R-Sm). Upute za generiranje kontrolnog broja dane su u prilogu 2 ovog pravilnika.

ZAHTJEVANA OBILJEŽJA FORMATA "EZ OBRAZAC R-Sm" :

- Format "EZ OBRAZAC R-Sm", kada se predaje na magnetnom nositelju, podnosi se na **DISKETI 3.5"** u obliku ASCII (tekst) datoteke. Ako je predajno mjesto opremljeno čitačem CD medija, podaci se mogu predati i na CD-u.
- Svaki redak u datoteci treba zaključiti s kodnom sekvencom Hex(0D)+Hex(0A) = CR+LF. Ovaj zapis treba dodati iza zadnjeg polja u svakom retku (iza polja : Tip sloga).
- Preporuka je zapis ostvariti u kodnoj stranici (CP = 1250). Za obradni sustav ovo je predodređena kodna stranica kojom se osigurava ispravno interpretiranje svih znakova tijekom faza obrade i u izvještajima. Ako je zapis u datoteci pripremljen pod nekom drugom kodnom stranicom, tada će postupak formalne kontrole podataka zamjeniti znakom "#" dijakritičke znakove (ŠĐČĆŽšđčćž) koji se ne mogu kvalitetno interpretirati.

IME DATOTEKE KOJA SADRŽI FORMAT "EZ OBRAZAC R-Sm" :

Ime datotke treba biti u obliku **REGOS.RMx**, gdje je :

REGOS = konstanta

RM = konstanta;

x = redni broj datoteke (0 – 9)

1. POČETNI SLOG FORMATA – tip sloga 0

Ovaj tip sloga određuje početak nekog formata. Pojavljuje se samo jednom u formatu, uvijek kao prvi slog u formatu.

Podatak u polju RS0MBOO - MB obveznika/ovlaštene osobe, odnosno podatak u polju RS0MBGO - MBG obveznika/ovlaštene osobe je jedinstveno obilježje kojim je određen obveznik/ovlaštena osoba podnošenja OBRASCA R-Sm. To je identifikator pravne, odnosno fizičke osobe koja je formirala format (identifikator obveznika - ako sam formira i podnosi obrazac, odnosno identifikator ovlaštene pravne ili fizičke osoba - ako formira i podnosi obrazac za jednog ili više svojih komintenata). Obvezno se popunjava ili jedan ili drugi podatak, a u nekim slučajevima dozvoljeno je popuniti i oba ova podatka, ovisno o tipu obveznika/ovlaštene osobe.

- Ako se popunjava polje RS0MBOO, kontrolna znamenka nalazi se na 8. mjestu. Ako matični broj ima manje od 8 znamenka, upisuju se vodeće nule. Ako se radi o središnjem poslovnom subjektu, mjesta od 9 do 12 popunjavaju se nulama. Ako se radi o jedinici u sastavu središnjeg poslovnog subjekta, mjesta od 9 do 12 popunjavaju se rednim brojem te jedinice u sastavu s vodećim nulama.
- Ako se popunjava polje RS0MBGO kontrolna znamenka nalazi se na 13. mjestu.

r.br. polja	naziv polja	opis polja	tip polja	od	do	broj mjesta
1.	RS0MBOO	MB obveznika/ovlaštene osobe	N	1	12	12
2.	RS0MBGO	MBG obveznika/ovlaštene osobe	N	13	25	13
3.	RS0NAOB	Naziv/prezime i ime obveznika/ovlaštene osobe	C	26	75	50
4.	RS0ADOB	Adresa obveznika/ovlaštene osobe	C	76	125	50
5.	RS0OSOB	Ime i prezime osobe za kontakt	C	126	175	50
6.	RS0TELE	Broj telefona za kontakt	C	176	185	10
7.	RS0MAIL	Adresa elektronske pošte za kontakt	C	186	215	30
8.	RS0DTMN	Datum formiranja formata (DMMGGGG)	N	216	223	8
9.	RS0OFOR	Oznaka formata ("RM500")	C	224	228	5
10.	RS0REZE	Rezerva (prazno)	C	229	249	21
11.	RS0TIPS	Tip sloga ("0")	N	250	250	1

2. POČETNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm U FORMATU – tip sloga 3

Ovaj tip sloga određuje početak jednog OBRASCA R-Sm u formatu. Pojavljuje se onoliko puta u formatu koliko je različitih OBRAZACA R-Sm u formatu, uvijek kao prvi slog svakog OBRASCA R-Sm u formatu.

Podaci u poljima : RS3MBOO i RS3MBGO popunjavaju se prema prethodno navedenim pravilima za popunjavanje podataka u poljima : RS0MBOO i RS0MBGO kod sloga tipa 0, s time da se u slogu tipa 3 uvijek popunjavaju podaci obveznika.

Podaci u poljima za iznose popunjavaju se u kunama s lipama, u duljini od 15 znakova i zaokruženi na dvije decimale. Decimalni zarez se ne upisuje (zadnje dvije znamenke označavaju decimalne vrijednosti, odnosno lipe). Svi iznosi se obvezno upisuju s vodećim nulama, s time da prvi znak u svakom polju za iznos može biti i znak "+" .

r.br. polja	naziv polja	opis polja	tip polja	od	do	broj mjesta
1.	RS3MBOO	MB obveznika	N	1	12	12
2.	RS3MBGO	MBG obveznika	N	13	25	13
3.	RS3RBSU	Identifikator obrasca	N	26	29	4
4.	RS3NAOB	Naziv/Prezime i ime obveznika	C	30	79	50
5.	RS3ADOB	Adresa obveznika	C	80	129	50
6.	RS3VROB	Vrsta obveznika	N	130	131	2
7.	RS3MMGG	Mjesec i godina za koje se podnose podaci (MMGGGG)	N	132	137	6
8.	RS3VROI	Vrsta obračuna/ispravka	N	138	139	2
9.	RS3BROS	Broj osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-Sm (broj različitih MBG osiguranika)	N	140	144	5
10.	RS3IBRT	Iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka	N	145	159	15
11.	RS3IOSN	Iznos osnovice za obračun doprinosa za MO	N	160	174	15
12.	RS3IST1	Iznos obračunanog doprinosa za I. stup MO	N	175	189	15
13.	RS3IST2	Iznos obračunanog doprinosa za II. stup MO	N	190	204	15
14.	RS3INET	Iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka	N	205	219	15
15.	RS3IGMM	Godina i mjesec isplate plaće/naknade/drugog dohotka (GGGGMM)	N	220	225	6
16.	RS3REZE	Rezerva (prazno)	C	226	249	24
17.	RS3TIPS	Tip sloga ("3")	N	250	250	1

3. SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE OBRASCA R-Sm – tip sloga 5

Ovaj tip sloga određuje pojedinačne podatke nekog osiguranika u nekom razdoblju s istom osnovom obračuna. Pojavljuje se barem onoliko puta u formatu koliko je različitih OBRAZACA R-Sm u formatu koji sadržavaju podatke za tog osiguranika, odnosno onoliko puta u jednom OBRASCU R-Sm koliko je različitih kombinacija osnova obračuna i razdoblja s istom osnovom obračuna za tog osiguranika u razdoblju za koje se podnosi taj OBRAZAC R-Sm.

Ako se podaci za nekog osiguranika na istom Obrascu R-Sm javljaju u više slogova ovog tipa (više redova), polje za redni broj osiguranika (RS5RBRO) ima isti sadržaj u svakom slogu s podacima za tog osiguranika (isti osiguranik tj. isti MBG ima uvijek isti redni broj na jednom obrascu i taj isti redni broj se obvezatno upisuje u svakom od slogova za taj MBG).

Podaci trebaju biti sortirani uzlazno prema rednom broju, a unutar istog rednog broja prema razdoblju. Zadnji redni broj mora odgovarati sadržaju polja RS3BROS u slogu tipa 3.

Podaci u poljima za iznose popunjavaju se prema prethodno navedenim pravilima za popunjavanje iznosa kod sloga tipa 3.

r.br. polja	naziv polja	opis polja	tip polja	od	do	broj mjesta
1.	RS5RBRO	Redni broj osiguranika na Obrascu R-Sm	N	1	5	5
2.	RS5MBGO	MBG osiguranika	N	6	18	13
3.	RS5PRIM	Prezime i ime osiguranika	C	19	48	30
4.	RS5GROP	Šifra općine/grada rada	N	49	52	4
5.	RS5OSOB	Osnova obračuna : OO(2)+B(1)	N	53	55	3
6.	RS5RAZD	Razdoblje s istom osnovom obračuna (ddDD)	N	56	59	4
7.	RS5IBRT	Iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka	N	60	74	15
8.	RS5IOSN	Iznos osnovice za obračun doprinosa za MO	N	75	89	15
9.	RS5IST1	Iznos obračunanog doprinosa za I. stup MO	N	90	104	15
10.	RS5IST2	Iznos obračunanog doprinosa za II. stup MO	N	105	119	15
11.	RS5INET	Iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka	N	120	134	15
12.	RS5REZE	Rezerva (prazno)	C	135	249	115
13.	RS5TIPS	Tip sloga ("5")	N	250	250	1

4. ZAVRŠNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm U FORMATU – tip sloga 7

Ovaj tip sloga određuje kraj jednog OBRASCA R-Sm u formatu. Pojavljuje se onoliko puta u formatu koliko je različitih OBRAZACA R-Sm u formatu, uvijek kao zadnji slog svakog OBRASCA R-Sm u formatu.

Podaci u poljima : RS7MBOO, RS7MBGO i RS7RBSU moraju odgovarati podacima u poljima RS3MBOO, RS3MBGO i RS3RBSU kod sloga tipa 3.

r.br. polja	naziv polja	opis polja	tip polja	od	do	broj mjesta
1.	RS7MBOO	MB obveznika	N	1	12	12
2.	RS7MBGO	MBG obveznika	N	13	25	13
3.	RS7RBSU	Identifikator obrasca	N	26	29	4
4.	RS7BRSL	Broj slogova tipa 5 koji se pojavljuju u obrascu čiji je ovo zadnji slog	N	30	34	5
5.	RS7DTRS	Datum formiranja obrasca R-Sm (DDMMGGGG)	N	35	42	8
6.	RS7REZE	Rezerva (prazno)	C	43	249	207
7.	RS7TIPS	Tip sloga ("7")	N	250	250	1

5. ZAVRŠNI SLOG FORMATA – tip sloga 9

Ovaj tip sloga određuje kraj nekog formata. Pojavljuje se samo jednom u svakom formatu, uvijek kao zadnji slog u formatu.

Podaci u poljima : RS9MBOO, RS9MBGO i RS9DTMN moraju odgovarati podacima u poljima RS0MBOO, RS0MBGO i RS0DTMN kod sloga tipa 0.

Podatak u polju RS9BROJ mora odgovarati broju pojavljivanja slogova tipa 3, odnosno broju pojavljivanja slogova tipa 7 u tom formatu.

r.br. polja	naziv polja	opis polja	tip polja	od	do	broj mjesta
1.	RS9MBOO	MB obveznika/ovlaštene osobe	N	1	12	12
2.	RS9MBGO	MBG obveznika/ovlaštene osobe	N	13	25	13
3.	RS9DTMN	Datum formiranja formata (DDMMGGGG)	N	26	33	8
4.	RS9BROJ	Broj Obrazaca R-Sm u formatu	N	34	39	6
5.	RS9REZE	Rezerva 1 (prazno)	C	40	121	82
6.	RS9DIGP	Rezerva 2 (prazno)	C	122	249	128
7.	RS9TIPS	Tip sloga ("9")	N	250	250	1